


# Apoio às aulas

- CHAD

# CHAD


O estudante deve previamente configurar a ligação VPN DEEC Inforestudante - <https://kb.deec.uc.pt/books/deec/page/cliente-vpn-para-alunos-com-credenciais-uc-inforestudante-windows>

Descarregar e instalar o software MobaXterm Home Edition - <https://mobaxterm.mobatek.net/download-home-edition.html>



O ficheiro ZIP descarregado tem OBRIGATORIAMENTE que ser descompactado antes de executar o instalador, caso contrário todo o processo falha!

Executar o software MobaXterm:




Executar o comando


```
ssh -X 'aluno.testes@student.uc.pt' @10.206.106.X
```

Em que X é a máquina atribuída pelo Docente da cadeira a cada estudante.

Não utilizar um endereço IP de forma aleatória sem consultar o Docente da cadeira.



Na primeira tentativa a autenticação, irá falhar. Nesta caso é normal, o sistema está ainda a criar a conta local no sistema.



Voltar a executar o comando

```
ssh -X 'aluno.testes@student.uc.pt'@10.206.106.X
```

em que X é o número da máquina que lhe foi atribuído pelo Docente da cadeira.

\* Support: <https://ubuntu.com/advantage>

\* Super-optimized for small spaces - read how we shrank the memory footprint of MicroK8s to make it the smallest full K8s around.

<https://ubuntu.com/blog/microk8s-memory-optimisation>

\* Canonical Livepatch is available for installation.

- Reduce system reboots and improve kernel security. Activate at:

<https://ubuntu.com/livepatch>

New release '20.04.5 LTS' available.

Run 'do-release-upgrade' to upgrade to it.


The programs included with the Ubuntu system are free software; the exact distribution terms for each program are described in the individual files in /usr/share/doc/\*/copyright.

Ubuntu comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by applicable law.

To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>". See "man sudo\_root" for details.

aluno.testes@student.uc.pt@mf-w10-k18:~\$ █

Para usar o Nvidia Visual Profiler em ambiente gráfico, executar o comando nvvp



Por vezes, a janela de configuração fica por baixo da janela de Splash (informação). Neste caso, deve arrastar a mesma para outra zona do ecrã.