

Ligação sem fios entre portátil e Projetor


Requisitos

De momento, está disponível a ligação sem fios entre portátil e Projetores da marca Epson nas salas T4.4, T6.4, A3, A4 em alternativa há tradição ligação por cabo HDMI

Para se ligar ao projetor através da rede sem fios, deve garantir que o computador está na mesma rede que o projetor.

Neste caso, deve estar ligado à rede sem fios DEEC.

A rede EDUROAM não serve para estas ligações.



Instalação de software


Antes de efetuar a ligação, deve garantir que tem o software Epson iProjection instalado no seu computador.

Poderá obter o software através do endereço:

<https://epson.com/support/wireless-projector-support>

Neste link, pode obter o software para ambiente Windows e ambiente Mac.



Durante a instalação, deve escolher a opção indicada:



Não está disponível este software para ambientes Linux.

Ligação ao projetor

A partir do software iProjection deve, na secção *Automatic search* escolher o projetor a qual se ligar e clicar no botão *Join*.



Deseja permitir que as redes públicas e privadas acedam a esta aplicação?

A Firewall do Windows bloqueou algumas funcionalidades de Epson iProjection Ver.3.34 em todas as redes públicas e privadas.

**Epson iProjection Ver.3.34****Editor** SEIKO EPSON CORPORATION[Mostrar mais](#)

Permitir

Cancelar

Epson iProjection Ver.3.30 - Advanced Connection -

User name
sysadm

1

Automatic search (1)
Manual search (0)
Profile (0)

- Shared Profile
- Profile

Projector List - Automatic search -

2

Refresh

Status	Projector name	IP address	Comments
<input type="checkbox"/> Busy	ProjektorT6.4	10.206.96.132	
<input checked="" type="checkbox"/> Standby	Projektor-T4.4	10.206.10.1	

3

☐ Connect as a Moderator, or disable interrupt connections.

Clear list

List of Connected Projectors

Register

<input checked="" type="checkbox"/> Projektor-T4.4	10.206.10.1
--	-------------

4

Set options

Join

De seguida, deve introduzir o *Projector Keyword*. O *Projeto Keyword* ou Palavra-chave pode ser visto na pagina inicial mostrada pelo projetor (ou apertar o botão LAN do comando do projetor).

Epson iProjection Ver.3.30 - Advanced Connection

User name

sysadm

Automatic search (1)

Manual search (0)

Profile (0)

Shared Profile

Profile

Projector List - Automatic search -

Refresh

Status	Projector name	IP address	Comments
<input type="checkbox"/> Busy	ProjetoT6.4	10.206.96.132	
<input checked="" type="checkbox"/> Standby	ProjetoT-4.4	10.206.10.1	
<input type="checkbox"/> ?		10.206.10.1	

☐ Connect

Clear list

Register

List of Connected Projectors

Set options

Join

ProjetoT-4.4

10.206.10.1

Epson iProjection Ver.3.30

Enter the projector keyword.

Projector name

ProjetoT-4.4

IP address


10.206.10.1

Projector Keyword

Colocar Palavra-Chave da Tela

OK

Cancel



Após este passo, o computador irá detetar o Projetor como um ecrã adicional, podendo utilizar o mesmo como Mirror ou Extended Display, tal como qualquer monitor.

Revision #6

Created 16 November 2023 17:17:43 by Yamir Carvalho

Updated 17 November 2023 15:47:05 by Francisco Maia